



BMA MetaTrader Indikator

Der BMA MetaTrader Indikator wurde auf der Basis des Standard Moving Average Indikators entwickelt.

Dabei zeigt er 3 Linien: die mittlere Linie ist die Standard MT4/MT5 Moving Average (kann Simple,

Exponential oder Weighted sein), die obere Linie ist die gleiche Linie wie die mittlere, jedoch standardmäßig 2% höher und die untere Linie ist die gleiche Linie wie die mittlere, jedoch standardmäßig 2% tiefer angesetzt. Diese beiden zusätzlichen Linien dienen als Widerstands- und

Unterstützungslinien. Der Indikator funktioniert sowohl im MetaTrader 4 (MT4), als auch im MetaTrader 5 (MT5).

Einstellungsmöglichkeiten:

MA_Period (default = 49) - Zeitraum der Standard Moving Average (mittlere Linie).

MA_Shift (default = 0) - horizontale Verschiebung für alle Linien im Chart.

MA_Method (default = 0) - Methode zur Zeichnung der MA - 0 = Simple Moving Average; 1 = exponential; 2 = geglättet; 3 = gewichtet.

Percentage (default = 2) - Prozentsatz der vertikalen Verschiebung der oberen und unteren Linien.



Am besten funktioniert dieser Indikator (wie im Beispiel) im H4 Chart des EUR/USD . Gehen Sie Short, wenn der Kurs die blaue Linie erreicht und gehen Sie Long, wenn der Kurs die grüne Linie erreicht. In beiden Fällen werden mittlere Stop-Loss Marken empfohlen, da der Preis manchmal ausbrechen kann oder die Linien sich kurzfristig verändern.

Downloads:

[BMA für MetaTrader 4](#)

[BMA für MetaTrader 5](#)



Warnung:

Die Verwendung der Indikatoren erfolgt auf eigene Gefahr. Broker-Bewertungen.de stellt seinen Besuchern diese kostenlos zur Verfügung und ist nicht für eventuelle Verluste, die durch die Nutzung der Indikatoren entstehen verantwortlich. Bitte testen Sie alle Indikatoren und deren Strategien vorher ausführlich auf Demokonten, bevor Sie diese auf einem Echtgeld-Konto anwenden.